

Konfigurasi Router RIP Mikrotik

Kurusetra Computer
Kursus Linux Online

www.kurusetra.web.id

linux.multimedia@gmail.com

SMS/Whatsapp/Telp: 085 736 167 850

Daftar Isi


Konfigurasi Router RIP Mikrotik.....	1
Kurusetra Computer.....	1
Kursus Linux Online.....	1
www.kurusetra.web.id.....	1
linux.multimedia@gmail.com.....	1
SMS/Whatsapp/Telp: 085 736 167 850.....	1
Konfigurasi Router RIP Mikrotik.....	3
Topologi Router RIP Mikrotik.....	3
Konfigurasi Alamat IP R1, R2 dan R3.....	3
Konfigurasi RIP Router Mikrotik R1.....	7
Konfigurasi Router RIP Mikrotik R2.....	11
Konfigurasi Router RIP Mikrotik R3.....	13
Routing RIP yang terdeteksi otomatis.....	14
Pengujian koneksi MS Windows XP dan MS Windows7.....	16
Test Traceroute WinXP dan Win7.....	17

Konfigurasi Router RIP Mikrotik

Tutorial kali ini kita bahas konfigurasi Router RIP menggunakan Mikrotik. Keuntungan menggunakan Routing Dinamis seperti RIP kita tidak perlu capek – capek melakukan statik routing yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Pada routing RIP apabila kita melakukan perubahan atau penambahan subnet mikrotik, subnet tersebut cukup di daftarkan pada Networks RIP, maka secara otomatis router lain nya akan mendeteksi penambahan routing subnet baru tersebut. Tanpa perlu melakukan NAT dan Static routing.

Topologi Router RIP Mikrotik

Pada gambar topologi kita memiliki tiga mikrotik R1, R2 dan R3, serta pc klien MS Windows XP yang tersambung pada R3. PC Klien MS Windows 7 tersambung pada R2.



Konfigurasi Alamat IP R1, R2 dan R3

R1 memiliki IP address dan subnet

ether1 = 10.0.2.15 / net: 10.0.2.0/24 (koneksi ke internet)

ether2 = 192.168.56.38 / net: 192.168.56.0/24 (koneksi R1 ke R3)

ether3 = 192.168.59.20 / net: 192.168.59.0/24 (koneksi R1 ke R2)

R2 memiliki IP Address dan subnet

ether1 = 192.168.59.40 / net: 192.168.59.0/24 (koneksi R2 ke R1)

ether3 = 192.168.58.56 / net: 192.168.58.0/24 (koneksi R2 ke PC Klien MS Windows 7)

ether2,vlan1,vlan2 abaikan saja

R3 memiliki IP Address dan subnet

ether1 = 192.168.56.39 / net : 192.168.56.0/24 (koneksi R3 ke R1)

ether2 = 192.168.60.2 / net: 192.168.60.0/24 (Koneksi R3 ke PC Klien MS Windows XP)

PC MS Windows 7 (Posisi di bawah R2)

IP Address: 192.168.58.10

Gateway : 192.168.58.56


DNS: 8.8.8.8 & 8.8.4.4

PC MS Windows XP (Posisi di bawah R3)


IP Address : 192.168.60.77

Gateway: 192.168.60.2


DNS: 8.8.8.8 & 8.8.4.4




Gambar 1: Alamat IP Mikrotik R1




Gambar 2: Alamat IP Mikrotik R2



Gambar 3: Alamat IP Mikrotik R3



Gambar 4: Alamat IP PC Klien MS Windows 7




Gambar 5: Alamat IP PC Klien MS Windows XP

Konfigurasi RIP Router Mikrotik R1

klik **Routing** -> **RIP**


Pada **Interfaces** klik + (Setelah konfigurasi klik Apply dan Ok)



Gambar 6: Konfigurasi Interfaces RIP R1


Kemudian klik **RIP Settings** pada menu **interfaces**

Kita redistribute semua subnet yg terkoneksi dengan R1, karena R1 adalah gateway yang terhubung langsung dengan internet.




Gambar 7: RIP Settings R1

Pada settingan **Networks** kita kosongkan, karena subnet sudah di redistribute jadi tidak perlu di definisikan lagi.



Gambar 8: Networks RIP R1


Pada Settingan **Neighbours** kita masukan alamat IP R2 dan R3 yang ke arah R1



Gambar 9: Neighbours RIP R1


Konfigurasi Router RIP Mikrotik R2

Klik **Routing** -> **RIP** -> **Interfaces** -> +




Gambar 10: Konfigurasi Interfaces RIP R2

Klik menu **Networks**, kita masukan network 192.168.58.0/24 yang akan di export ke routing RIP.



Gambar 11: Konfigurasi Networks RIP R2


Klik **Neighbours**, kita masukan alamat IP R1 192.168.59.20 yang ke arah R2. Klik Apply kemudian Ok.



Gambar 12: Konfigurasi Neighbours RIP R2

Konfigurasi Router RIP Mikrotik R3

Klik Routing -> RIP -> Interfaces -> +




Gambar 13: Konfigurasi Interfaces RIP R3

Klik menu **Networks**, kita masukan network 192.168.60.0/24 yang akan di export ke routing RIP.



Gambar 14: Konfigurasi Networks RIP R3


Klik **Neighbours**, kita masukan alamat IP R1 192.168.56.38 yang ke arah R3. Klik Apply kemudian Ok.




Gambar 15: Konfigurasi Neighbours RIP R3

Routing RIP yang terdeteksi otomatis


Klik Routes pada Mikrotik R1, R2 dan R3.



Gambar 16: Routes RIP R1




Gambar 17: Routes RIP R2




Gambar 18: Routes RIP R3

Pengujian koneksi MS Windows XP dan MS Windows7




Gambar 19: Ping MS Windows 7



Gambar 20: Ping MS Windows XP

Test Traceroute WinXP dan Win7



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\budi>tracert 192.168.60.77


Tracing route to DIDIK-D7828F0EA [192.168.60.77]
over a maximum of 30 hops:

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.58.56
  2   2 ms   1 ms   1 ms   192.168.59.20
  3   3 ms   2 ms   3 ms   192.168.56.39
  4   4 ms   4 ms   4 ms   DIDIK-D7828F0EA [192.168.60.77]

Trace complete.

C:\Users\budi>
```

Gambar 21: Traceroute Win7 ke WinXP



```
Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\budi>tracert 192.168.58.10

Tracing route to 192.168.58.10 over a maximum of 30 hops

  1   1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.60.2
  2   2 ms   1 ms   1 ms   192.168.56.38
  3   2 ms   2 ms   2 ms   192.168.59.40
  4   8 ms   2 ms   2 ms   192.168.58.10

Trace complete.

C:\Documents and Settings\budi>_
```

Gambar 22: Traceroute WinXP ke Win7