PROXMOX

Cloud Computing (Virtualisasi)

Akrom Musajid

DAFTAR ISI

JUDUL	1
BAB I CLOUD COMPUTING	3
1.1 Sejarah Cloud Computing	3
1.2 Karakteristik Cloud Computing	4
1.3 Virtual Private Server	7
BAB II INSTALL PROXMOX	8
2.1 Pengenalan Proxmox	8
2.2 Kelebihan Proxmox	8
2.3 Kebutuhan Hardware Untuk Proxmox	9
2.4 Metode Instalasi Proxmox	9
a. Menggunakan CD Installer	9
b. Menggunakan Live USB	10
2.5 Instalasi Proxmox	10
2.6 Akses Web Proxmox	14
2.7 Menu Proxmox	15
2.8 Update Proxmox ke Versi Terbaru	16
BAB III KONFIGURASI PROXMOX	18
3.1 Membuat VM (Virtual Machine) Menggunakan KVM	18
3.2 Membuat VM (Virtual Machine) menggunakan OpenVZ	20
3.3 OpenVZ Java Console	24
2.4 Install Support Java Console Browser	25
3.5 Mengaktifkan dan Menampilkan VM	27
3.6 Resize Hardisk	29
3.7 Convert VMDK Images	31
3.8 Install Appliance Template Wordpress	31
BAB IV CLUSTER PROXMOX DAN SHARE STORAGE	35
4.1 Cluster Proxmox	35
4.2 Konfigurasi Proxmox Cluster	36
4.3 Install FreeNAS untuk NFS dan iSCSI Share Storage	38
4.4 Konfigurasi FreeNAS NFS Share	43
4.5 Konfigurasi NFS Share pada Proxmox	48

BAB I CLOUD COMPUTING

1.1 Sejarah Cloud Computing



Gambar 1.1 Cloud Computing

Pada tahun 1950-an konsep yang mendasari Cloud Computing tidak dapat terlaksana karena suatu kesalahan. Sekitar tahun 1990-an sebuah perusahaan telekomunikasi memberikan layanan jaringan pribadi berupa virtual (VPN) dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

Inilah perusahaan-perusahaan besar yang dapat menyediakan layanan cloud computing pada awal-awal perkembangan "Cloud Computing" : GE GEISCO merupakan anak perusahaan IBM Service Biro Corporation (SBC, berdiri pada tahun 1957), Tymshare (berdiri pada 1966), National CSS (berdiri pada tahun 1967 dan dibeli oleh Dun & Bradstreet pada tahun 1979), Data Dial (dibeli oleh Tymshare pada tahun 1968), dan Bolt, Beranek dan Newman (BBN).

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang lebih modern, pada tahun 2006

Proxmox Cloud Computing (Virtualisasi)

sebuah perusahaan bernama Amazon menyediakan layanan Cloud Computing untuk pelanggan eksternal dengan nama AWS (Amazon Web Service). Pada awal 2008, Eucalyptus menjadi open source yang pertama, AWS API platform yang kompatibel untuk menyebarkan awan swasta. Pada awal 2008, OpenNebula, ditingkatkan dalam proyek Pada tahun 1950-an konsep yang mendasari Cloud Computing tidak dapat terlaksana karena suatu kesalahan. Sekitar tahun 1990-an sebuah perusahaan telekomunikasi memberikan layanan jaringan pribadi berupa virtual (VPN) dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

Inilah perusahaan-perusahaan besar yang dapat menyediakan layanan cloud computing pada awal-awal perkembangan "Cloud Computing" : GE GEISCO merupakan anak perusahaan IBM Service Biro Corporation (SBC, berdiri pada tahun 1957), Tymshare (berdiri pada 1966), National CSS (berdiri pada tahun 1967 dan dibeli oleh Dun & Bradstreet pada tahun 1979), Data Dial (dibeli oleh Tymshare pada tahun 1968), dan Bolt, Beranek dan Newman (BBN).

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang lebih modern, pada tahun 2006 sebuah perusahaan bernama Amazon menyediakan layanan Cloud Computing untuk pelanggan eksternal dengan nama AWS (Amazon Web Service). Pada awal 2008, Eucalyptus menjadi open source yang pertama, AWS API platform yang kompatibel untuk menyebarkan awan swasta. Pada awal 2008, OpenNebula, ditingkatkan dalam proyek Eropa Reservoir Komisi yang didanai, menjadi perangkat lunak open-source pertama untuk menyebarkan awan swasta dan hibrida, dan untuk federasi awan. Pada tanggal 1 Maret 2011, IBM mengumumkan SmartCloud kerangka IBM Smarter Planet untuk menyebarkan awan swasta dan hibrida, dan untuk federasi awan. Pada tanggal 1 Maret 2011, IBM mengumumkan SmartCloud kerangka IBM Smarter Planet untuk mendukung.Eropa Reservoir Komisi yang didanai, menjadi perangkat lunak open-source pertama untuk menyebarkan awan swasta dan hibrida, dan untuk federasi awan. Pada tanggal 1 Maret 2011, IBM mengumumkan SmartCloud kerangka IBM Smarter Planet untuk mendukung.

1.2 Karakteristik Cloud Computing

Cloud computing adalah penggabungan antara pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dan pengembangan berbasis Internet (awan). Namun menurut kutipan *IEEE* (2008) Internet Computing (Cloud Computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan pada server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau client termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensor-sensor, monitor dan lain-lain). Cloud computing dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :

- 1. Public cloud Sesuai dengan namanya, public cloud adalah penerapan cloud computing untuk umum (publik).
- 2. Private cloud Bertolak belakang dengan public cloud yang digunakan untuk umum, private cloud digunakan secara pribadi (private) oleh perusahaan atau pengguna tertentu.
- Hybrid cloud adalah penggabungan pemanfaatan public cloud dan private cloud oleh pengguna. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menempatkan email mereka di public cloud sekaligus di private cloud.

3 konsep dasar dalam Cloud computing, yaitu :

1. Infrastructure as a Service (IaaS)

merupakan konsep dasar yang pertama kali muncul, implementasi IaaS ini banyak dilakukan pada penggunaan atau penyewaan jaringan untuk akses Internet, layanan Disaster Recovery Center dan lain-lain.

2. Platform as a Service (PaaS)

Konsep dasar dari PaaS ini tidak jauh berbeda dengan IaaS. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaannya saja, PaaS digunakan pada operating system dan infrastruktur pendukungnya. Contohnya adalah layanan dari situs force.com serta layanan dari para vendor server.

3. Software as a Service (SaaS)

Merupakan konsep dasar cloud computing yang paling tebaru dan lebih unggul dari konsep dasar pendahulunya (IaaS dan PaaS), karena didukung dengan software atau suatu aplikasi bisnis tertentu. Contoh realnya adalah salesforce.Com, Service-Now.Com, Google Apps dan lain-lain.

Secara universal cloud computing memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan ketiga teknologi pendahulunya, yaitu :

- 1. **Grid Computing** merupakan metode komputasi dimana sebuah komputer raksasa virtual yang terdiri dari beberapa komputer yang bekerja secara bersamaan melakukan komputasi. Contohnya ada pada jaringan *peer-to-peer* atau SETI@home.
- Utility Computing merupakan konsep komputasi dimana para client hanya membayar apa yang mereka pakai. Contohnya seperti sistem penggunaan listrik dari PLN.
- 3. *Autonomic* Computing : konsep dimana komputer beserta perangkat komputasinya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri atau yang lebih dikenal dengan sebutan *self-management*. Contohnya ada pada penggunaan harddisk server yang akan penuh dengan data.

Enam komponen penting dari Cloud Computing, yaitu : *Cloud Clients*, *Cloud Services*, *Cloud Application*, *Cloud Platform*, *Cloud Storage*, dan *Cloud Infrastructure*. Keunggulan yang dimiliki oleh cloud computing yaitu : harganya yang murah, ramah lingkungan, dan lain-lain. Karena keunggulannya ini cloud computing banyak digunakan sebagai konsep dasar oleh teknologi-teknologi masa kini, seperti VBLOCK INFRASTRUCTURE PACKAGE, IBM VMCONTROL, dan WINDOWS AZURE. Namun dibalik keunggulannya ini ada kendala-kendala yang sering terjadi pada Cloud computing adalah service level, privacy, Compliance, data ownership, data mobility.

1.3 Virtual Private Server



Gambar 1.2 Virtual Private Server

VPS (*Virtual Private Server*) adalah sebuah server yang dibagi menjadi beberapa VM (*Virtual Machine*), dimana setiap VM adalah berupa "*Virtual Server*" yang dapat diinstall system operasi tersendiri. VPS terasa seperti *Dedicated* server. Kelebihan dari VPS adalah dengan VPS Anda mendapatkan resource yang lebih pasti, baik CPU, memory, maupun spacenya. Sehingga tidak terganggu jika ada problem pada website tetangga. Juga mendapatkan root akses sehingga lebih leluasa dalam mengkostumasi server sesuai kebutuhan Anda. Kelebihan VPS dibandingkan dengan *Dedicated* server antara lain VPS lebih fleksibel.

BAB II INSTALL PROXMOX

2.1 Pengenalan Proxmox

Proxmox VE (*Virtual Environment*) adalah salah satu distro Linux dari basis Debian yang mempunyai fungsi khusus sebagai virtualisasi baik *appliance* maupun *operating system*. Proxmox berjalan dengan mode text, walaupun seperti itu Proxmox akan lebih mudah dikonfigurasi melalui akses remote dengan *web based*. Untuk sekarang Proxmox dengan *release* terbaru adala Proxmox VE 2.3

Proxmox *support* beberapa jenis platform virtualisasi seperti KVM dan OpenVZ. Dengan berbasis distro Debian Stable dan menggunkan kernel khusus untuk virtualisasi menjadikan Proxmox VE sebuah *Bare Metal Virtualtation Platform* yang power full. *Bare Metal* adalah sistem komputer dimana mesin virtual dipasang langsung pada komputer dala sistem operasi tanpa diinstall terlebih dahulu aplikasi tertentu. Istilah *Bare Metal* mengacu pada hardisk.

2.2 Kelebihan Proxmox

Proxmox ini memiliki banyak kelebihan, antara lain :

- a) Open source, sehingga *free* untuk digunakan oleh siapapun.
- b) Mudah dalam instalasi dan konfigurasi.
- c) Mendukung platform virtualisasi berbasis KVM dan OpenVZ.
- d) Mendukung berbagai format hardisk virtual.
- e) Minimalis dan *power full* dalam pemakaian memory karena hanya butuh sedikit memory untuk menjalankan virtual server.
- f) Mendukung auto backup sesuai *schedule* yang ditentukan baik ke internal storage maupun external storage.
- g) Dapat digunakan untuk Cluster dan High Avaliablity Server.
- h) Mendukung banyak model storage : LVM, iSCSI, Local Directory maupun NFS.
- i) Sudah mendukung *Live Migration*.

Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai Proxmox antara lain :

Proxmox Cloud Computing (Virtualisasi)

- a) Proxmox hanya disediakan untuk mesin 64 bit sehingga tidak akan bisa berjalan pada mesin 32 bit.
- b) Pada saat instalasi, Proxmox akan menghapus seluruh isi dari hardisk. Sehingga jika hanya ingin melakukan percobaan gunakan hardisk yang kosong atau gunakan mesin virtual juga.
- c) Jika ingin menggunakan KVM, Proxmox membutuhkan motherboard/CPU yang mendukung teknologi virtualisasi yaitu intel VT/AMD-V.

2.3 Kebutuhan Hardware Untuk Proxmox

Kebutuhan spesifikasi server pada dasarnya tergantung pada virtual server yang akan digunakan. Semakin tinggi spesifikasi yang akan dijalankan maka semakin tinggi juga kebutuhan hardware yang harus tersedia (mesin induk). Meski demikian, asumsi ini tidak 100% benar karena ada beberapa teknologi virtualisasi seperti OpenVZ yang mampu melakukan pembagian resource sehingga apabila jika mesin virtual ada 3 yang masing membutuhkan 1 GB memory tidak berarti server (mesin induk) harus memiliki kapasitas memory 3 x 1 GB.

Spesifikasi minimal pada server induk yang harus terpenuhi agar virtual server dapat berjalan adalah :

- a) Processor Pentium 4, dan harus memiliki kemampuan 64 bit.
- b) Jika akan menggunakan model *full virtualization* CPU harus memiliki model motherboard intel VT (*Virtualtation Technology*) atau AMD-V.
- c) Memory RAM minimal 1 GB.
- d) Kapasitas hardisk minimal 20 GB.
- e) NIC (Network Interface Card)

2.4 Metode Instalasi Proxmox

Sama seperti install sistem operasi berbasis Linux lainnya install Proxmox ada beberapa metode instalasi antara lain :

a. Menggunakan CD Installer

Cara ini merupakan yang sudah umum digunakan karena Proxmox sudah dikemas dalam 1 keping CD. Proses instalasi dapat dilakukan dalam beberapa langkah saja tanpa

konfigurasi yang rumit.

b. Menggunakan Live USB

Cara ini memiliki cara kerja yang sama dengan menggunakan CD installer hanya berbeda pada media yang digunakan adalah USB flash. Metode ini sangat bermanfaat apabila suatu komputer tidak memiliki perangkat CD/DVD ROM.

2.5 Instalasi Proxmox

Setelah mempelajari mengenai pengenalan Proxmox tahap selanjutnya adalah melakukan proses instalasi Proxmox untuk dapat digunakan sebagai OS *virtualisasi*. Perlu diketahui bahwa Proxmox bersifat Bare-Metal OS sehingga sistem antarmuka yang digunakan akan berupa *Text Mode* dan sebagian konfigurasi yang dilakukan melalui sistem remote. Berikut adalah langkah-langkah yang dijalankan untuk proses instalasi Proxmox.

- a. Download Proxmox VE di http://www.proxmox.com/downloads/proxmox.
- b. Burning kedalam CD atau menggunakan Live USB.
- c. Booting komputer menggunakan CD yang sudah diburn atau jika tidak boot komputer menggunakan USB.
- d. Pada langkah pertama akan muncul halaman awal instalasi, kemudian tekan ENTER.



Gambar 1.1 Halaman awal install

e. Langkah selanjutnya pilih *I Agree* pada bagian lisensi. Proxmox ini dirilis dalam lisensi GPL sehingga bisa digunakan secara bebas atau *free*.



Gambar 1.2 Halaman lisensi

f. Setelah menyetujui lisensi langkah berikutnya adalah memilih hardisk yang akan digunakan untuk sistem Proxmox. Perlu diketahui bahwa Proxmox akan mengformat seluruh isi hardisk dan mengisinya dengan sistem. Jadi hendaknya backup terlebih dahulu bila sebelumnya hardisk tersebut berisi data-data penting.



Gambar 1.3 Halaman target hardisk

g. Berikutnya adalah mengatur *Location and Time selection* yaitu menentukan lokasi dan zona waktu sistem Proxmox VE. Isikan pada tab *Country* dengan Indonesia.

PROXMOX	
Location and	Just Starf
The Proxmox Installer automatically makes location based optimizations. like choosing the nearest mitror to download files. Also make st to select the right time zone and keyboard layout. Press the Next button to continue installation.	 Country: The selected country is used to choose nearby mirror servers. This will speedup downloads and make updates more reliable. Time Zone: Automatically adjust daylight saying time. Keyboard Layout: Choose your keyboard layout:
Count Time zoi Keyboard Layo	ry DSGreeke
Abort	Next

Gambar 1.4 Halaman Location and Time Zone selection

h. Sama seperti sistem operasi Linux lainnya Proxmox juga mewajibkan untuk penggunanya menetapkan password. Secara default sistem Proxmox memiliki user root. Kemudian isikan E-mail, hal ini digunakan untuk monitoring, sehingga segala bentuk informasi akan dikirimkan ke e-mail tersebut.



Gambar 1.5 Halaman Administrator Password and E-mail Address

i. Karena Proxmox dalam konfigurasinya kebanyakan menggunakan *web based* maka dalam hal ini wajib diatur IP untuk keperluan remote menggunakan web.

install	e stat
Network Co	onfiguration
Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the configuration interface after installation. Afterwards press the Next button to continue installation. The installer will then partition your hard disk and start copying packages.	 IP address: Set the IP address for the Proxmox Virtual Environment. Netmask: Set the netmask of your network. Gateway: IP address of your gateway or firewall. DNS Server: IP address of your DNS server.
Hostname (FQDN): [akr IP Address: [92] Netmask: [255 Gateway: [192] DNS Server: [192]	miest.co.id 166 .42 2 255 .0 166 .42 .129 .166 .42 .129
Abort	Next

Gambar 1.6 Halaman Network Configuration

Setelah langkah-langkah yang telah dilakukan tadi maka proses instalasi pun dapat berjalan. Tunggu sekitar kurang lebih 30 menit sampai proses install selesai.



Gambar 1.7 Proses install

Apabila proses instalasi selesai kemudian sistem akan meminta untuk reboot.

2.6 Akses Web Proxmox

Remotelah dari komputer client melalui browser menggunakan IP yang telah diatur sebelumnya. Dalam kasus ini menggunakan IP 192.168.42.2. Di awal akan muncul halaman login *User Name* dan *Password*. Isikan *User Name* dengan root kemudian *Password* sesuai apa yang telah diisikan pada saat langkah instalasi.

Proxmox V	irtual Environme	ent 🐥									
🔶 🔒 https	s://192.168.42.2	:8006/#v1:0:18	:4:::::				ු 🗸 🥑	8 🔻 Google	Q	₽	
Server View	KNOX ×	Proxmox Virtual T	Environment	Prosmox VE Login User name: Password: Realm: Language:	Linux PAM standard authentication English	v Logn			Legost Create VM		e CT
Tasks Cluster	r log										
Start Time	End Time	Node	User name	Description					Status		

Gambar 1.8 Halaman login Proxmox

🗌 Proxmox Vii	rtual Environm	ent 🖁 🕂																			
🔶 🔒 https:	://192.168.42.2	:8006/#v1	:0:18:4:::::										\$ v	C	8 🕶 Go	ogle			Q	₽	
PROX	MOX	Proxmox V Version: 2.3	irtual Environ 3-12/ad9c5c0	ment /5										You	are logge	1 in as 'roo	t@pam'	Logout	Create VM	Crea	ite CT
Server View	~	Datacenter																			
Datacenter		Search	Summary	Options	Storage	Backup	Users	Groups	Pools	Permissions	Roles	Authen	tication	HA	Support						
H er akrom																Se	arch:				
		Туре 🔺	Descriptio	m		Disk u	sage	Memory	usage	CPU usage	Upt	time									
		📳 node	akrom			25.8%		35.3%		1.1% of 1CPU	00:	04:42									
		storage	Iocal (akro	om)		3.0%					-										
Tasks Cluster	log																				
Start Time	End Time	Node	Usern	ame	1	Description											1	Status			
Apr 22 08:27:40	Apr 22 08:27:40	akrom	root@g	pam	\$	Start all VMs a	ind Contai	ners										DК			
																					_

Setelah itu akan masuk ke halaman tampilan awal untuk konfigurasi Proxmox.

Gambar 1.9 Tampilan awal Proxmox

2.7 Menu Proxmox

Ada banyak menu di Proxmox yaitu berada pada *Datacenter*. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan konfigurasi Proxmox terlebih dahulu memahami fungsi dari masing-masing menu, antara lain :

- a. Search, menu ini digunakan sebagai tempat pencarian baik pencarian node maupun storage
- b. Summary, Menu ini menampilkan node-node yang aktif atau tergabung pada cluster.
- c. Storage, berisi inforamasi storage yang digunakan atau untuk membuat/edit/remove storage. Bermacam-macam tipe storage yang dapat digunakan mulai dari directori lokal, LVM, NFS, ISCSI, dan RBD.
- d. Backup, membuat/edit/remove file image yang akan dibackup.
- e. Users, membuat/edit/remove user yang akan digunakan digunakan Administrator, PVE Admin, dan lain-lain tergantung dengan hak yang diberikan sesuai dengan Roles.
- f. Groups, membuat/edit/remove pengelompokkan user yang digunakan.
- g. Pools, biasanya digunakan untuk keperluan pengelompokkan VM yang akan dibuat. Misalnya VM Database, VM Web, VM Windows dan VM Linux dan lainlain. Tujuannya adalah mempermudah sysadmin dalam mengelola VM.
- h. Permissions, mempunyai fungsi sebagai pengelola hak akses untuk setiap user yang ada.
- i. Roles, berisi daftar informasi hak akses yang dapat diberikan pada user.
- j. Authentication, inforamasi mengenai protokol yang digunakan untuk authentikasi terhadap sistem Proxmox. Kita bisa menggunakan user yang ada pada AD atau LDAP untuk digunakan sebagai autentikasi pada Proxmox.
- k. HA (High Avaliablity), menu ini digunakan untuk keperluan High Avaliablity.



2.8 Update Proxmox ke Versi Terbaru

Untuk pengguna Proxmox versi sebelumnya dapat dilakukan update ke versi terbaru adapaun caranya adalah sebagai berikut :

Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan ada baiknya sebelum melakukan update dilakukan backup terlebih dahulu terutama backup VM (*Virtual Machine*).

Dengan menggunakan terminal cek file /etc/apt/source.list pastikan isi file dengan mengetikkan perintah :

nano /etc/apt/source.list

Pastikan isi file tersebut berisi repository seperti dibawah ini :

deb <u>http://ftp.debian.org/debian</u> squeeze main contrib
#PVE packages provided by proxmox.com
deb <u>http://download.proxmox.com/debian</u> squeeze pve
#security updates
deb <u>http://security.debian.org/</u> squeeze/updates main
contrib

Pastikan semua VM dalam keadaan mati.

Lakukan update repo & packages dengan perintah berikut ini :

aptitude update && aptitude safe-upgrade

Untuk saat ini Proxmox telah menyediakan beberapa versi kernel. Pilih versi kernel yang diinginkan. Jika ingin melakukan instalasi kernel dengan versi 2.6.32, gunakan perintah :

```
aptitude install proxmox-ve-2.6.32
grub-update
```

Restart komputer server dan pastikan kernel yang diinginkan merupakan pilihan default yang akan dijalankan. Untuk memastikan apakah sudah menggunakan kernel dengan versi terbaru jalankan perintah dibawah ini :

pveversion -v

Cek hasilnya adalah sebagai berikut :

```
running kernel: 2.6.32-18-pve
proxmox-ve-2.6.32: 2.3-95
pve-kernel-2.6.32-19-pve: 2.6.32-95
pve-kernel-2.6.32-18-pve: 2.6.32-88
```

Proxmox Cloud Computing (Virtualisasi)

```
lvm2: 2.02.95-1pve2
clvm: 2.02.95-1pve2
corosync-pve: 1.4.4-4
openais-pve: 1.1.4-2
libqb: 0.10.1-2
redhat-cluster-pve: 3.1.93-2
resource-agents-pve: 3.9.2-3
pve-cluster: 1.0-36
qemu-server: 2.3-20
pve-firmware: 1.0-21
libpve-common-perl: 1.0-49
libpve-access-control: 1.0-26
libpve-storage-perl: 2.3-7
vncterm: 1.0-4
vzctl: 4.0-1pve2
vzprocps: 2.0.11-2
vzquota: 3.1-1
pve-gemu-kvm: 1.4-10
ksm-control-daemon: 1.1-1
```

BAB III KONFIGURASI PROXMOX

3.1 Membuat VM (Virtual Machine) Menggunakan KVM

Kernel-Based Virtual Machine (KVM) adalah salah satu teknologi virtualisasi yang dikembangkan oleh Linux. KVM adalah sebuah solusi untuk melakukan virtualisasi pada Linux dengan hardware type 64 bit.

Untuk membuat VM baru, menggunakan remote web klik pada **Create VM** pada pojok kanan atas. Akan muncul tampilan seperti berikut :

General OS	CD/DVD	Hard Disk	CPU	Memory	Network	Confirm	
Node:	proxmox	C	*	Resourc	e Pool:		
VM ID:	101		\$				
Name:	PITA Mig	aration Proce	SS				
	11		10				
	25		55				
		•	10				
	7	<u>- 11296 2000000000</u>	100 100 100				
	1						
			125				
			12				
			2011 2013				

Gamba 2.1 Create Virtual Machine

Keterangan pembuatan VM menggunakan KVM :

- **1. VMID,** merupakan ID dari masing-masing VM yang telah dibuat, diantara VM yang telah dibuat tidak diperbolehkan.
- 2. Node, Komputer server yang digunakan untuk menginstall VM, dalam hal ini adalah komputer Proxmox.
- 3. Name, merupakan penamaan yang akan diberikan ke VM.
- **4. ISO Storage,** secara default merujuk ke *Local Directory* kecuali apabila ada storage yang lain.
- **5. Installation Media,** untuk install VM dapat menggunakan CD/DVD atau juga dapat menggunakan file ISO yang diupload melalui menu ISO images. Perlu diketahui bahwa maksimal file ISO yang bisa diupload maksimum adalah 2GB.

Proxmox Cloud Computing (Virtualisasi)

Bila akan upload file ISO dengan ukuran lebih dari 2GB hendaknya menggunakan SSH, FileZilla atau yang lainnya upload ke /var/lib/vz/template/iso.

Upload		×				
Content:	ISO image	¥				
ubuntu-12.04-serv	ubuntu-12.04-server-i386.iso					
	Abort	Upload				

Gambar 2.2 Upload file ISO

- 6. Disk Storage, kita bisa menentukan lokasi dan ukuran hardisk virtual yang dibuat, secara umum digunakan IDE dengan format VMDK (VMWare Disk) agar mudah dan fleksibel digunakan oleh *virtual machine* jenis lainnya seperti VMWare dan VirtualBox. Secara default ukuran hardisk menggunakan ukuran jenis *dynamic* image dalam arti sebenarnya adalah penggunaan hardisk sesuai dengan yang dipakai oleh VM walaupun sudah ditentukan ukuran hardisknya sebelumnya. Seperti contoh, meski kita menetapkan ukuran hardisk sebesar 20GB akan tetapi VM baru memakai sebesar 10GB, maka ukuran image juga akan berukuran 10GB.
- Memory (MB), yaitu menentukan besar memory yang digunakan oleh guest OS, sebaiknya apabila menggunakan ukuran maksimal gunakan sebesar 50% dari memori fisik.
- 8. **Start** at boot, berikan tanda centang untuk pilihan ini bila ingin VM akan aktif secara otomatis ketika Proxmox dihidupkan atau restart.
- 9. **Guest Type**, sebagian besar Linux terbaru menggunakan kernel 2.6. Jika menggunakan sistem yang lain misalkan Windows maka sesuaikan.
- 10. Network, Secara default akan menggunakan jaringan tipe *Bridge Nettworking* agar antara VM dan host bisa saling berkomunikasi seperti 2 komputer yang berbeda. Apabila dalam komputer Proxmox memiliki lebih dari satu *Network Card* bisa dibuat lagi *bridge network* tambahan untuk keperluan yang berbeda.

Setelah selesai melakukan konfigurasi VM, klik Create maka VM baru sudah siap digunakan/install.

3.2 Membuat VM (Virtual Machine) menggunakan OpenVZ

Selain KVM, Proxmox juga mendukung teknologi virtualisasi berbasis OpenVZ. Bila dibandingkan dengan KVM, OpenVZ memiliki keunggulan tersendiri dalam bentuk isolasi sistem VM. Sehingga penggunaan memory lebih efisien. OpenVZ hanya dapat menjalankan sistem operasi berbasis Linux seperti Centos, Fedora, Ubuntu, dan Debian. Salah satu kelemahan menggunakan OpenVZ adalah tidak dapat melakukan modifikasi kernel.

Cara menggunakan OpenVZ pada Proxmox VE adalah sebagai berikut :

Setelah login, upload terlebih dahulu template OpenVZ yang akan diinstall.

Upload		×
Content:	OpenVZ template	×
ubuntu12.04.tar.gz		Select File
	Abort	Upload

Gambar 2.3 Upload template OpenVZ

Template OpenVZ merupakan paket sistem operasi minimal yang dipaketkan. TemplatejugabisadidownloadmelaluiwebsiteOpenVZhttp://download.openvz.org/template/precreated/ataujugabisalangsungdipilihContent | Template untuk melakukan download OpenVZ.

Selain *upload* menggunakan remote web proxmox kita juga bisa upload melalui cara manual yaitu dengan menggunakan SSH, FileZilla atau lainnya *upload* ke directory /var/lib/vz/template/cache

Pada web Proxmox pilih Create CT pada bagian pojok kanan atas.

Create: OpenVZ Conta	iner					×
General Templat	te Resources Network	Ì	DNS Confirm			
Node:	akrom	~	Resource Pool:			~
VM ID:	100		Storage:	local		~
Hostname:	akrom		Password:	•••••		
			Confirm	•••••		
					Back	Next

Gambar 2.4 Tab *General*

Keterangan :

Storage, hardisk yang akan dipakai untuk keperluan VM secara default adalah local, bila ada storage lain bisa juga digunakan.

Password, dalam penggunaan OpenVZ ini wajib diisi terlebih dahulu diisikan password.

Kemudian tab selanjutnya adalah mengenai template, gunakan template yang sudah diupload sebelumnya. Contoh kali ini menggunakan template ubuntu12.04.tar.gz

Create: OpenVZ Conta	iner					×
General Templat	te Resources Network	DNS	Confirm			
Storage:	local	~				
Template:	ubuntu12.04.tar.gz	~				
				(Back	Next
					Duron	110/11

Gambar 2.5 Tab Template

Selanjutnya adalah pengaturan untuk resource yaitu kebutuhan ukuran memory, swap, disk, dan banyaknya cpu.

Create: OpenV	Z Container								×
General	Template	Resources	Network	DNS	Confirm				
Memory (M	B):	128		Di	sk size (GB):	3			•
Swap (MB):	wap (MB): 12			CF	PUs:	1			•
							Back	Ne	xt

Gambar 2.6 Tab *Resource*

Setelah *Resource* kemudian lanjut ke tab selanjutnya yaitu *Network*, disini merupakan pengaturan untuk *Network Card* yang digunakan oleh VM.

Create: Open	VZ Container	D . 1			000					×
General	Template	Resources	Network	DNS	Confirm					
Routed	d mode (vene address:	t)		۲	Bridged me	ode idge:	vmbr0		¥	1
										U
								Back	Next	

Gambar 2.7 Tab Network

Kemudian pada tab DNS isikan DNS server untuk keperluan koneksi internet pada VM.

Create: OpenVZ Conta	iner	×
General Templa	te Resources Network DNS Co	nfirm
DNS domain:	akrom.tes.co.id	
DNS server 1:	8.8.8.8	
DNS server 2:	8.8.8.9	
		Back Next

Gambar 2.8 Tab DNS

Pada tahap akhir yaitu tab *Confirm* disini akan menampilkan seluruh informasi mengenai spesifikasi yang telah dibuat. Bila spesifikasi sudah sesuai dengan yang dimaksud klik *Finish*.

General Template	Resources Network DNS Confirm	
Settings		
Key 🔺	Value	
cpus	1	
disk	3	
hostname	akrom	
memory	128	
nameserver	8.8.8,8.8.8.9	
netif	ifname=eth0,bridge=vmbr0	
nodename	akrom	
ostemplate	local:vztmpl/ubuntu12.04.tar.gz	
searchdomain	akrom.tes.co.id	
storage	local	_
swap	128	

Gambar 2.9 Tab Confirm

3.3 OpenVZ Java Console

Mulai Proxmox dengan versi 2.2 OpenVZ template telah menonaktifkan terminal yang dapat diakses melalui Java console, harus diaktifkan terlebih dahulu untuk dapat diakses. Pastikan VM OpenVZ berjalan terlebih dahulu. Contoh dibawah ini adalah melakukan konfigurasi Java Console di beberapa VM distribusi Linux yaitu Debian, Ubuntu, CentOS. Pertama kali Login terlebih dahulu ke terminal Proxmox apabila remote dari client dapat login menggunakan SSH. Lakukan perintah sperti dibawah ini.

Debian

```
#vzlist
#vzctl enter CTID
#nano /etc/inittab
```

Pada baris paling bawah tambahkan seperti berikut :

1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1

Ubuntu

```
#vzlist
#vzctl enter CTID
#nano /etc/init/tty1.conf
```

Tambahkan pada bagian baris paling bawah seperti berikut :

```
# tty - 1 getty
#
#
# This service maintains a getty on tty1 from the point
# the system is started until it is shut down again.
start on stopped rc RUNLEVEL=[2345]
stop on runlevel [!2345]
respawn
exec /sbin/getty -8 38400 tty1
```

CentOS 5

#vzlist
#vzctl enter CTID

Proxmox Cloud Computing (Virtualisasi)

#nano /etc/inittab

Tambahkan pada baris paling bawah sebagai berikut :

```
1:2345:respawn:/sbin/agetty tty1 38400 linux
```

CentOS 6

```
#vzlist
#vzctl enter CTID
#nano /etc/init/tty.conf
```

Pada bagian baris paling bawah isikan sebagai berikut :

```
# This service maintains a getty on ttyl from the point
# the system is started until it is shut down again.
start on stopped rc RUNLEVEL=[2345]
stop on runlevel [!2345]
respawn
exec /sbin/getty -8 38400 ttyl
```

2.4 Install Support Java Console Browser

Untuk dapat melihat VM yang sedang berjalan di Proxmox harus menggunakan console pada remote web dan untuk bisa mengaktifkan console komputer/laptop harus sudah terinstall Java Runtime Environment. Untuk komputer Windows download terlebih dahulu di link <u>http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=76860</u> kemudian lakukan instalasi.



Gambar 2.10 Halaman awal install Java

ava Setup - Progress	
👙 Java	ORACLE
Status: Installing Java	
3 Billion Devices Run J	ava
Computers, Printers, Routers, Cell Phones, Blac Kindle, Parking Meters, Public Transportation Passes Credit Cards, Home Security Systems, Cable Boxes	kBerry, , ATMs, , TVs
ORACLE [.]	

Gambar 2.11 Halaman proses install Java



Gambar 2.12 Install Java success

Kemudian untuk komputer yang menggunakan Linux kali ini khusus pada Ubuntu lakukan instalasi Java menggunakan terminal seperti berikut :

```
#add-apt-repository ppa:webupd8team/java
#apt-get update
#apt-get install oracle-java7-installer
#update-java-alternatives -s java-7-oracle
```

Setelah install Java success bukalah console pada VM yang yang aktif.

3.5 Mengaktifkan dan Menampilkan VM

Untuk dapat mengaktifkan VM yang sudah diterapkan pada Proxmox sangatlah mudah, Hanya dilakukan dengan cara klik tombol start pada remote web. Pilih VM yang akan diaktifkan pada baris menu *Datacenter*.



Gambar 2.13 Menu Datacenter

Klik tombol *start* untuk mengaktifkan VM sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

Start	Shutdown	Stop	Remove	Migrate	Console	
Gambar 2.14 Klik <i>start</i>						

Kemudian untuk menampilkan VM yang sudah berjalan klik pada console, maka tampilan VM akan muncul.



_



Gambar 2.16 Tampilan VM Ubuntu

3.6 Resize Hardisk

Pada versi terbaru dari Proxmox VE salah satu fitur terbarunya adalah adanya menu untuk *resize* hardisk. Menu ini sangat berguna untuk menambahkan kapasitas hardisk yang sudah terlanjur dibuat dan perlu kapasitas lebih. Penambahan ukuran hardisk dapat mudah dilakukan menggunakan menu Proxmox Web Admin.

Login terlebih dahulu ke Proxmox Web Admin, pilih guest VM yang akan diresize disknya.

Untuk VM yang menggunakan teknologi KVM pilih tab menu *Hardware*. Perlu dicatat ukuran yang dimasukkan adalah yang akan ditambahkan dari ukuran disk sebelumnya.

Summary Hardware	Options Task History M	Ionitor Backup Sn	apshots Permission
Add - Remove Edit R	esize disk		
Keyboard Layout	Default		
Memory	128MB		
Processors	1	Resize Disk	×
Display	Default		
Hard Disk (ide0)	local:101/vm-101-disk-1.vm	Disk:	ide0
CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/ubuntu-12.04-serve	Size Increment (GB):	5
Network Device (net0)	e1000=AE:20:7B:5C:EE:37,8		
			Resize

Gambar 2.17 Resize hardisk KVM

Kemudian untuk VM yang menggunakan teknologi OpenVZ pilih tab menu *Resource*. Edit ukuran hardisk untuk penambahan kapasitas disk.

Summary	Resources N	etwork DNS	Options T	ask History	UBC	Backup	Permissions	
Edit								
Processors	i	1						
Memory		128MB						
Swap		256MB						
Disk size	Edit: Resources							×
	Memory (MB): Swap (MB):	128 256	-	Disk si	ze (GB):	5		~
							ОК	Reset

Gambar 2.18 Resize hardisk OpenVZ

Sebelum melakukan resize disk, sebaiknya images yang sudah ada dibackup terlebih dahulu untuk menghindari adanya kegagalan pada saat melakukan resize disk. Untuk teknologi KVM resize hardisk pada Proxmox dapat dilakukan apabila menggunakan type disk QCOW dan RAW. Untuk type disk VMDK harus diconvert terlebih dahulu pada type QCOW atau RAW. Selain itu, hardisk yang diresize tidak dapat langsung digunakan dan harus menggunakan aplikasi third party seperti Partition Magic atau Gparted.

3.7 Convert VMDK Images

Apabila pada suatu saat perlu dilakukan konversi images VMDK khususnya untuk keperluan *resize* disk yang tidak dapat dilakukan di images VMDK maka perlu dikonversi terlebih dahulu ke images QCOW atau RAW. Untuk mengkonversi images VMDK gunakan terminal pada Proxmox.

Shutdown terlebih dahulu VM yang hendak diconvert disk-nya, kemudian masuk ke terminal Proxmox bila dari client dapat menggunakan remote SSH atau telnet. Lakukan perintah sebagai berikut :

```
#cd /var/lib/vz/images/VMID
```

```
#qemu-img convert diskimage.vmdk diskimage.raw
```

contoh :

```
#cd /var/lib/vz/images/100
```

```
#qemu-img convert vm-100-disk-1.vmdk vm-100-disk-1.raw
```

Konversi images VMDK dapat dirubah ke .raw atau qcow2. Setelah proses konversi berhasil edit terlebih dahulu pada file konfigurasi VMID.conf

```
#nano /etc/pve/qemu-server/VMID.conf
```

contoh :

```
#nano /etc/pve/qemu-server/100.conf
```

kemudian edit pada bagian tertentu seperti berikut :

ide0: nfs:100/vm-100-disk-1.vmdk,size=5G

ubah menjadi :

```
ide0: nfs:100/vm-100-disk-1.raw, size=5G
```

Ubahlah hanya pada bagian format imagesnya saja.

3.8 Install Appliance Template Wordpress

Seperti yang sudah kita ketahui Proxmox mendukung teknologi OpenVZ sebagai solusi untuk jenis prosesor yang tidak mendukung dengan teknologi KVM. Ada banyak jenis template dan salah satunya pada pembahasan kali ini akan install wordpress. Sama seperti install OpenVZ sebelumnya langkahnya adalah seperti berikut :

Upload template wodpress ke Proxmox terlebih dahulu atau juga langsung didownload dari Proxmox dari internet.

Buat *container* dengan cara klik CT. Isikan form sesuai dengan petunjuk.

Create: OpenVZ Con	tainer			×
General Temp	late Resources Network	DNS Confirm		
Node:	akrom	Resource Pool:		~
VM ID:	101	Storage:	local	~
Hostname:	wp-akrom	Password:	•••••	
		Confirm password:	•••••	
		P		
			Back	Next

Gambar 2.19 Create: OpenVZ Container

Langkah berikutnya pada tab *Template* pilih template wordpress yang berada pada storage dimana file template diupload.

Create: OpenVZ Contai	reate: OpenVZ Container						
General Templat	e Resources	Network	DNS	Confirm			
Storage:	local	•	•				
Template:	debian-wordpre	ss.tar.gz	*				
					(Back	Next

Gambar 2.20 Pilih template

Kemudian tentukan besarnya memory dan hardisk pada tab Resources.

eate: Open	VZ Containe	r				
General	Template	Resources	Network	NS Confirm		
Memory (MB):	128	*	Disk size (GB):	4	~
Swap (ME	3):	256	~	CPUs:	1	~

Gambar 2.21 Menentukan resource

Selanjutya ke tab Network menyetting Card Network yang digunakan untuk Container.

Create: Oper	VZ Container				8.1			×
General	Template	Resources	Network	DNS	Confirm			
Route	d mode (vene	:t)		۲	Bridged m	ode		
IP	address:				Bri	idge: vmbr0		~
							Back	Next

Gambar 2.22 Tab *Network*

Tekan tombol Next setelah selesai konfigurasi klik tombol Finish. Aktifkan container tersebut yang baru dibuat kemudian berikan IP address. Setelah itu wordpress dapat digunakan.

	WORDPRESS
Welcome Welcome to the fam ReadMe documentat on your way to using	ous five minute WordPress installation process! You may want to browse the ion at your leisure. Otherwise, just fill in the information below and you'll be the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.
Information n Please provide the fo	leeded
Site Title Username	admin
Password, twice	Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods and the $$ symbol.
A password will be automatically generated	

Gambar 2.23 *Access* Wordpress

BAB IV CLUSTER PROXMOX DAN SHARE STORAGE

4.1. Cluster Proxmox



Gambar 3.1 Topologi Proxmox *cluster*

Proxmox VE *Cluster* memungkinkan untuk melakukan manajemen terpusat dari banyak server fisik dalam hal ini server Proxmox. Proxmox VE *Cluster* terdiri dari minimal satu master *cluster* dan beberapa *node* (Minimal satu master satu node). Adapun manfaat yang utama dalam Proxmox *Cluster* adalah :

- Manajemen terpusat melalui web.
- Satu *login* dan *password* untuk mengakses semua *node* dan *guest*.
- Console dapat melihat semua Virtual Machines.
- Melakukan migrasi dari *Virtual Machine* antara berbagai mesin yang secara fisik berbeda.
- Sinkronisasi Virtual Appliance Template Store.

Proxmox Cloud Computing (Virtualisasi)

Untuk keperluan migrasi Proxmox bisa menggunakan gabungan dari 2 sistem, yaitu *Shared Storage* berbasis SAN (*Storage Area Network*) dan Proxmox *Cluster*. SAN *storage* yang memang tergolong mahal bisa digantikan dengan iSCSI *Share Storage*, salah satunya telah disediakan oleh Linux FreeNAS yang memiliki *feature* NFS dan iSCSI.

4.2 Konfigurasi Proxmox Cluster

Untuk melakukan *cluster* di Proxmox pertama-tama adalah install terlebih dahulu minimal dua Proxmox VE server seperti biasa. Pastikan juga masing-masing Proxmox server memiliki hostname yang unik dalam arti disini adalah antara Proxmox server harus memiliki hostname yang berbeda. Pembuatan cluster hanya dapat dilakukan melalui terminal, maka harus login ke terminal Proxmox terlebih dahulu bisa menggunakan telnet atau ssh.

Pastikan kedua server Proxmox atau lebih tersebut memiliki waktu yang sama. Pada server pertama (server master), jalankan perintah berikut :

```
#pvecm create <nama cluster>
```

Isikan nama cluster bebas sesuai dengan kehendak, contoh kali ini menggunakan nama 'coba'.

#pvecm create coba

Pada server kedua dan selanjutnya untuk bisa *join* ke server master jalankan perintah berikut :

```
#pvecm add <ip server master>
```

Pada contoh kali ini ip server pertama adalah 10.10.56.252, maka perintah yang dijalankan adalah :

#pvecm add 10.10.56.252

Setelah server-server tersebut telah dimasukkan ke *cluster* bisa dilakukan pengecekan hasil cluster dengan melakukan perintah berikut :

```
#pvecm nodes
```

Proxmox Cloud Computing (Virtualisasi)

maka akan keluar hasil informasi seperti berikut, dengen hostname server pertama adalah 'arum' dan hostname server kedua adalah 'akrom'.

Node	Sts	Inc	Joined	Name
1	М	44	2013-05-20 11:29:09	arum
2	М	48	2013-05-20 11:29:09	akrom

setelah konfigurasi cluster selesai pada konfigurasi menggunakan web Proxmox akan bertambah server Proxmox yang dimasukkan dalam anggota cluster.

Proxmox Virtu	ıal Environme	nt - Mozilla Fir	efox									ſ	े 🗱 🖾 🖇 🗢	◄)) 12:48 F	PM 👤 akrom r	nusajid	ψ
🗌 Proxmox Vir	rtual Environm	ent 🕂															
🔶 🔒 https:	//10.10.56.252	:8006/#v1:0:18	:4:::::5									ి 🗸 😋	8 🔻 Google		Q 🕹	· 🏫	G
PROX	MOX	Proxmox Virtual Version: 2.3-12/a	Environment 1d9c5c05										You are logged in a	as 'root@pam'	Logout Create VM	I Crea	ite CT
Server View	~	Datacenter	13														
🖃 🔄 Datacenter		Search Sum	mary Options	Storage	Backup	Users	Groups	Pools	Permission	s Roles	Auth	nentication HA	Support				
akrom		Nodes															
in the around		Name		ID	Online	s	upport	Est	ranged	Server Ad	dress	Services					
		arum		1	Yes			No		10.10.56.2	252	PVECluster					
		akrom		2	Yes	-		No		10.10.56.2	253	PVECluster					
		HA Service Statu															
		Name			Owner				Sta	atus	Restar	rts Last transition		Last owner			
		Quorate: Yes															
Tasks Cluster	log																
Start Time	End Time	Node	User name		Description									Status	3		
May 20 11:48:09	May 20 11:49:34	arum	root@pam		VM/CT 100 - 0	Console								ок			ĥ
May 20 11:48:02	May 20 11:48:06	akrom	root@pam		CT 100 - Star									ок			
May 20 11:29:29	May 20 11:29:30	arum	root@pam		Start all VMs a	ind Conta	ainers							ок			_
May 20 11:29:25	May 20 11:29:25	akrom	root@pam		Start all VMs a	ind Conta	ainers							ок			_
May 20 05:50:48	May 20 05:50:48	arum	root@pam		Stop all VMs a	nd Conta	iners							ок			_
May 20 05:50:14	May 20 05:50:23	akrom	root@pam		CT 100 - Shut	down								ок			
May 20 05:50:13	May 20 05:50:23	akrom	root@pam		Stop all VMs a	nd Conta	iners							ОК			
m - ×																	

Gambar 3.2 Proxmox *Cluster*

4.3 Install FreeNAS untuk NFS dan iSCSI Share Storage



Gambar 3.3 Topologi share storage

FreeNAS adalah distro Linux yang khusus digunakan sebagai sistem operasi NAS (Network Attacher Storage) berbasis FreeBSD. Biasanya digunakan untuk keperluan *share storage* yaitu sebuah volume/partisi hardisk yang digunakan bersama-sama oleh beberapa komputer atau server. Sama halnya seperti Proxmox FreeNAS juga akan memakan seluruh hardisk untuk proses instalasinya sehingga untuk lebih efeketif sistem FreeNAS diinstall disebuah flashdisk atau hardisk dengan ukuran yang kecil karena FreeNAS memiliki sistem yang tidak terlalu besar. FreeNAS memiliki beberapa kelebihan antara lain :

- a) Ukuran file ISO yang cukup kecil (150 MB) sehingga proses instalasi berjalan cepat dan performance sistem tidak terbebani oleh aplikasi yang dipergunakan.
- b) Mudah dikonfigurasi. FreeNAS mudah dalam pengaturan karena menggunakan web akan tetapi juga bisa menggunakan console terminal.
- Kelengkapan feature. FreeNAS memiliki service yang beragam, mulai dari samba, NFS, iSCSI, dll.

Proxmox Cloud Computing (Virtualisasi)

Sebuah sistem pastinya memiliki spesifikasi hardware yang harus terpenuhi. Untuk kebutuhan sistem FreeNAS adalah :

- a) Arsitektur sistem 64 bit. Meski FreeNAS tersedia untuk 32-bit dan 64-bit, sebaiknya direkomendasikan menggunakan 64 bit, baik karena pertimbangan memory yang bisa digunakan maupun terkati dengan sistem partisi. Jika menggunakan sistem 32 bit atau memory kurang dari 4 GB direkomendasikan gunakan sistem partisi UFS.
- b) RAM. Jika menggunakan ZFS sebaiknya RAM minimal 6 GB. Jika kurang, sangat direkomendasikan untuk menggunakan tipe UFS. Jika mengguanakan Actice Directory dengan FreeNAS, tambahkan 2 GB RAM untuk windbind's internal cache.
- c) **Shared Memory**. Jika FreeNAS diinstall tanpa GUI, disable shared memory settings untuk video card BIOS.
- d) Compact or USB Flash. FreeNAS adalah image sistem yang berjalan. Ini artinya FreeNAS tidak disarankan diinstall didalam hardisk karena akan menyebabkan kapasitas hardisk terbuang. Karena sifat sistem FreeNAS yang akan memakai seluruh kapasitas hardisk.
- e) Hardisk. Tidak direkomendasikan menggunakan hardisk SATA. Sebaiknya gunakan hardisk SAS 10.000 atau 15.000 RPM dalam format RAID 10. Hardisk SATA didesain untuk *single user sequential I/O* sehingga tidak cocok bila digunakan untuk proses *write multi user*.
- f) Network Interfaces. Secara umum NIC *card* yang bisa disupport oleh FreeNAS adalah NIC yang terdapat pada FreeBSD *Compatibility List*. Meski demikian, banyak user FreeBSD yang merekomendasikan NIC dari Intel dan Chelsio. Gunakan NIC GigE (10 Gbps) untuk kecepatan yang bagus. Jika perlu, bonding beberapa NIC menjadi satu agar mampu menyediakan koneksi yang lebih besar. Saat ini FreeNAS belum mendukung : *InfiniBand, FibreChannel over Ethernet* atau *wireless interfaces*.

Berikut adalah langkah-langkah melakukan instalasi FreeNAS.

a) Siapkan 1 buah USB *flash disk* atau hardisk berukuran kecil 2-10 GB dan 1 buah hardisk. *Flash disk* atau hardisk berukuran kecil untuk keperluan sistem FreeNAS dan hardisk yang lain untuk *share storage* direkomendasikan memiliki kapasitas yang besar diatas 80 GB.

- b) Dowbload file ISO FreeNAS yang digunakan untuk proses install.
- c) Burn kedalam sebuah CD.
- d) Boot komputer dari CD sebagai startup boot.



Gambar 3.2 Tampilan awal install FreeNAS

Tekan tombol Enter untuk masuk ke bagian default instalasi.

e) Setelah tampilan awal akan muncul tampilan yang menunjukan opsi install, pilih nomor satu untuk melanjutkan proses install.

PreeNAS 8.3.0-RELEASE-p1 Console Setup I Install∠Upgrade 2 Shell 3 Reboot System 4 Shutdown System
_LC_0K] Cancel

Gambar 3.3 Install/Upgrade

f) Pilih hardisk dengan ukuran kecil sebagai media instalasinya. Contoh berikut menggunakan hardisk dengan ukuran 2 GB saja. Perlu dicatat jika hanya memiliki 1 hardisk saja dan hardisk tersebut diinstall FreeNAS, kita tidak dapat menggunakannya untuk keperluan *share storage*.

Choose destination media Select the drive where FreeNAS should be installed.	
Cance l	

Gambar 3.4 Pilih hardisk

g) FreeNAS akan menampilkan peringatan bahwa sistem akan menghapus seluruh isi hardisk dan secara penuh digunakan untuk sistem FreeNAS. Pilih Yes.



Gambar 3.5 Pesan peringatan FreeNAS

- h) Proses instalasi akan membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Saat mendekati 100%, biasanya pergerakan instalasi akan cenderung melambat, memang demikian perilaku FreeNAS. Setelah selesai proses install maka dari client bisa meremote menggunakan browser dengan IP yang didapat dari DHCP pada FreeNAS.
- Setelah selesai install lakukan proses booting, jangan lupa ubah prioritas booting ke media sistem FreeNAS. Lakukan remote dari client untuk konfigurasi menggunakan web. Pada browser client ketikkan alamat IP sistem FreeNAS contoh kali ini 10.10.56.254.

🗑 freenas - FreeNAS-8.3.0-RELEA	4							
두 🖉 🕙 10.10.56.173				🔻 🕨 🔕 🕶 Google			Q 52m	🧕
System Network Storage Sha	aring Services				Account	Help	Log Out	Alert
expand all collapse all	Reporting X Settings	× System Information ×						
Account System Network	System Information	n						
• Storage	Storage Hostname freenas.local							
🗄 🍖 Sharing 🗈 🗬 Services	Build	FreeNAS-8.3.0-RELEASE-p1-x64 (r12825)						
Display System Processes	Platform	Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 380 @ 2.53GHz						
Reboot	Memory	240MB						
Shutdown	System Time	System Time Wed May 22 02:28:26 PDT 2013						
	Uptime	2:28AM up 9 mins, 0 users	2					
	Load Average	0.01, 0.12, 0.11						
	Connected through	10.10.56.173						
FreeNAS® © 2012 iXsystems, Inc.			-				ţ,	systems
0 - X								

Gambar 3.6 Halaman awal remote web FreeNAS

Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan setellah instalasi FreeNAS :

- a) Menyiapkan hardisk untuk keperluan share storage. Misalnya bila ingin menyediakan layanan iSCSI dan NFS, berarti siapkan minimal 2 buah hardisk.
- b) Ganti password default untuk user admin. Defaultnya tidak memiliki password dan halaman web bisa diakses secara langsung. Jika password masih kosong, disisi kanan toolbar web admin akan muncul peringatan yang berkedip merah.

c) Ganti IP FreeNAS. Bisa diganti baik via terminal maupun via web admin. Defaultnya adalah DHCP.

4.4 Konfigurasi FreeNAS NFS Share Storage

Network File System (NFS) adalah salah satu layanan yang dapat memungkinkan suatu computer untuk melakukan proses mount suatu directory datai device pada komputer lain. Dengan menggunakan NFS, suatu komputer dapat berbagi file, data dan bahkan program antara sesama klien yang terhubung ke server utama. NFS juga memungkinkan suatu komputer untuk melakukan pengaktifan/penggunaan peralatan pada komputer lain yang terhubung ke jaringan.

Saat ini terdapat 2 versi NFS yaitu NFS versi 2 (NFSv2) dan NFS versi 3 (NFSv3). NFSv2 lebih lama tetapi didukung oleh berbagai macam mesin dan sistem operasi. Sedangkan NFSv3 lebih baru dan mempunyai beberapa fitur dan tambahan misal pesan kesalahan yang lebih baik, kemampuan untuk menghandle file yang ukurannya bervariasi. NFSv2 menggunakan protocol UDP untuk melakukan koneksi antara server dan client, sedangkan NFSv3 menggunakan protocol UDP dan TCP sekaligus. Konfigurasi FreeNAS NFS *share storage* relatif mudah karena hanya memerlukan beberapa langkah saja, yaitu :

a) Buka web browser pada *client* dan buka alamat IP FreeNAS contoh kali ini yaitu 10.10.56.254.

System Network Storage Sharing	Services
expand all collapse all	Reporting X Settings X System Information X Storage X
 ★ Account ★ System ★ Network ★ Storage ★ Sharing ★ Services ➡ Display System Processes ➡ Shell ★ Reboot ♦ Shutdown 	Active Volumes ZFS Snapshots Periodic Snapshot Tasks ZFS Replication Wolume Manager Volume Manager Volume Path Used Available Size Status Available actions No volumes defined

Gambar 3.7 Halaman awal FreeNAS

b) Klik menu **Storage** kemudian klik **Volume Manager** untuk menambahkan *volume share storage*.

Proxmox Cloud Computing (Virtualisasi)

olume Manager	_
Volume name	nfs
	ada1 (10.7 GB) ada2 (10.7 GB)
Member disks (1)	
Filesystem type	 UFS ZFS
Specify custom path	
Path	
Add Volume Existing data will be cleared	Cancel

Gambar 3.8 Volume Manager

c) Isikan form Volume Manager sesuai petunjuk yang perlu diperhatikan adalah memilih disk dan memilih jenis file system. Pada teknologi NFS terdapat dua jenis file system UFS dan ZFS. ZFS adalah file system yang terkenal hanya di dunia UNIX. Dengan dukungan maksimal hingga 16 EB yang tidak diketahui kinerjanya, namun memiliki kemampuan seperti perlindungan data corrupt, kombinasi sistem file dan konsep manajemen volume, snapshot, kompresi transparan, enkripsi transparan, dan data deduplication. ZFS dianggap stabil sejak tahun 2005, dan didukung untuk MAC OS X 10.5 server, Linux dan sebagian kecil sistem operasi seperti UNIX. UFS (Unix File System) adalah file system yang biasanya digunakan oleh sistem operasi UNIX, yang juga biasanya dipanggil dengan BSD (Barkeley Fast File System) atau FFS. Dengan dukungan maksimal penyimpanan hingga 8 ZB, Mac OS X v10.5, file system ini tidak digunakan lagi dan Mac menggunakan HFS+.

Pada kasus langkah kali ini gunakan *file system* UFS kemudian klik **OK** maka akan muncul *volume* baru yang telah dibuat.

Volume	Path	Used	Available	Size	Status	Available actions
nfs	/mnt/nfs	8.0 KiB (8%)	7.2 GiB	7.9 GiB	HEALTHY	

Gambar 3.9 volume baru

d) Ubah terlebih dahulu *permissions volume* dengan cara klik *change permissions* kemudian *checklist* semua pada bagian *write*.

Change Permissions	23
Change permission	
Change permission on /mnt/nfs	; to:
Owner (user)	root
Owner (group)	wheel
Mode	Owner Group Other Read 🔽 🔽 ☑ Write 🔽 ☑ ☑ Execute ☑ ☑
Type of ACL	 O Unix O Windows
Set permission recursively Change Cancel	¥

Gambar 3.10 change permissions

 e) Untuk mengaktifkan layanan *share storage* pada *volume* yang baru saja dibuat agar bisa terintegrasikan ke Proxmox masuk ke menu *Sharing* kemudian ke tab UNIX (NFS).

Reporting X Settings	X System Information X Storage X Share	s X
Apple (AFP) UNIX (NFS)	Windows (CIFS)	
There are no active UNIX	(NFS) shares.	
Paths Comment Action	n	
No shares defined		
Add UNIX (NFS) Share		

Gambar 3.11 Menu Sharing

f) Tambahkan settingan *share storage* dengan klik *Add UNIX (NFS) Share,* isikan form sesuai dengan petunjuk. Setelah selesai klik **OK**.

Comment	Membuat NFS share storage	
Authorized networks	10.10.56.0/24	
Authorized IP addresses or		
hosts	<i>i</i>)	
All Directories		
Read Only		
Quiet		
Maproot User	N/A 👻 🕄	
Maproot Group	N/A 😴	
Mapall User	root 👻 🕄	
Mapall Group	wheel	
Path		
Path /mnt/nfs	Browse	

Gambar 3.12 Add UNIX (NFS) Share

Comment, isikan pada kolom *comment* untuk sekedar keterangan. *Authorized Network*, pada kolom ini isikan dengan IP network yang akan diijinkan mengakses

share storage pada FreeNAS. Selain itu juga dapat menggunakan Authorized IP addresses or hosts yaitu mengijinkan pengkasesan share storage hanya untuk beberapa IP saja. Tapi dalam contoh kali ini gunakan Authorized networks. Kemudian cheklist pada All Directories agar Proxmox diijinkan mengakses setiap direktori pada share storage tersebut. Dan pada bagian path isikan dengan lokasi dimana volume share storage berada, contoh kali ini adalah /mnt/nfs.

Setelah konfigurasi penambahan *share storage* selesai akan muncul *volume* yang tershare.

Reporting	X Settings X	System Informatio	n 🗴 Storage	X Shares X			
Apple (AFP) UNIX (NFS) Windows (CIFS)							
Active Sha	ares: 1						
Paths	Comment	Action					
/mnt/nfs	Membuat NFS sh	are storage Edit	Delete				
Add UNIX	(NFS) Share						

Gambar 3.13 Hasil setting Add Sharing

Langkah akhir adalah mengaktifkan layanan aplikasi NFS karena secara default layanan tersebut masih **OFF.** Aktifkan dengan cara masuk ke menu *service* kemudian pada service NFS geser ke **ON**.



Gambar 3.14 Service NFS

4.5 Konfigurasi NFS Share pada Proxmox

Setelah selesai membuat *share storage* menggunakan teknologi NFS untuk pengintegrasian di Proxmox tidaklah terlalu sulit, dapat menggunakan langkah antara lain :

a) Setelah login, masuk ke *Datacenter* kemudian pilih pada tab *Storage*. Secara default hanya ada storage dengan nama local, jadi setelah dibuat NFS pada FreeNAS untuk mengintegrasikan ke Proxmox gunakan tab *Add* kemudian pilih NFS *share*

PROXMC	Proxmox Virtual Environment Version: 2.3-12/ad9c5c05						
Server View	*	Datacenter					
☐ ☐ Datacenter		Search Summar Add - Remove	Storage				
		Directory	ton	Content			
		LVM group INFS share ISCSI target RBD	JUIY	may	G, 190, COIL		

Gambar 3.14 Add Storage

b) Isikan form sesuai dengan petunjuk. ID untuk penamaan storage, server diisi dengan IP address dari server storage dalam hal ini adalah FreeNAS, isikan export dengan path dimana lokasi storage NFS yang terletak pada FreeNAS berada, content diisi dengan dialokasikan untuk konten apa saja storage NFS tersebut dibuat (Images, ISO, Template, Backup, Container), Max Backups berarti storage tersebut hanya bisa digunakan untuk satu penyimpanan backup saja. Bila sudah terisikan semua klik Add.

Add: NFS share				×
ID:	nfs	Nodes:	All (No restrictions)	~
Server:	10.10.56.254	Enable:		
Export:	/mnt/nfs 💌	Max Backups:	1	•
Content:	Images, ISO, Templates, B			
			Add	

Gambar 3.15 *Add: NFS share*

Apabila penambahan NFS *storage* berhasil maka didalam nodes Proxmox akan muncul *storage* baru yang berasal dari server *storage*.

PROXMO	K	Proxmox Virtual E Version: 2.3-12/ad	nvironment 19c5c05	t			
Server View 💌		Datacenter					
🛓 😋 Datacenter		Search Summ	Search Summary Options Storage Backup Users Gro				
🚊 🕮 akrom							
local (akrom)		Add - Remove	Edit				
🧾 nfs (akrom)		ID 🔺	Туре	Content	Path/Target		
		local	Directory	Images, ISO, Containers,	/var/lib/vz		
		nfs	NFS	Backups, Images, ISO, C	/mnt/pve/nfs		
_							

Storage baru

Gambar 3.16 Storage baru

4.6 Konfigurasi iSCSI Share Storage

iSCSI (*internal small computer system*) merupakan media penyimpanan menggunakan internet *protocol* sebagai penghubung antara media penyimpanan hardisk dengan komputer, dengan kata lain iSCSI digunakan untuk menghubungkan *hard disk* beserta transfer data melalui jaringan internet maupun intranet, iSCSI biasanya digunakan pada SAN (*Storage Area Network*) tetapi untuk NAS (*Network Attach Storage*) terkini sudah mengimplementasikan iSCSI.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk konfigurasi iSCSI pada server FreeNAS adalah sebagai berikut :

 a) Login terlebih dahulu ke web FreeNAS, kemudian klik ke menu iSCSI. Pada tab Target Global Configuration ubah di form *Basic Name* kata *example* dengan sebuah nama. Contoh kasus ini adalah akrom.

System Network Storage Sharing	Services	
expand all collapse all	Reporting X Settings X System Information X Storage X Shares	X Network Settings X iSCSI X Services X
🏭 Account	Target Global Configuration Portals Initiators Authorized Access Tar	gets Device Extents File Extents Associated Targets
System System Storage	Base Name iqn.2011-03 akrom. rg.istgt	
🖃 🍓 Sharing	Discovery Auth Method None	
 ▲ Apple (AFP) Shares ▲ ₩ Unix (NFS) Shares 	Discovery Auth Group Nor	Menu iSCSI
📧 🝠 Windows (CIFS) Shares	I/O Timeout	
\pm 👩 Services	NOPIN Interval Edit nama	
🕶 Shell	Max. sessions	
* Reboot		

Gambar 3.17 Menu iSCSI

b) Langkah berikutnya adalah tambahkan portal iSCSI pada tab portal.

Reporting X Settings X	System Inf	ormation 🗴	Storage	X Shares	5 X	Network Settings
Target Global Configuration	Portals	Initiators /	Authorized /	Access T	arget	s Device Extents
Group ID Listen Commen	Add Porta	1	-		8	
Add Portal	Comme	iscsiPe	ortal		i	
		Portal	IP			
		IP	Address	.0.0.0 🔻		
		Por	t	3260		
		Add ex	tra Portal I	Р		
		ок	Cancel			

Gambar 3.18 Portal iSCSI

c) Setelah konfigurasi portal selesai selanjutnya konfigurasi pada tab Initiators ini berfungsi mengatur hak akses komputer mana saja yang boleh mengakses iSCSI storage. Menurut konfigurasi pada gambar dibawah ini menunjukkan semua network/komputer bisa mengakses iSCSI dengan pengaturan ALL.

Reporting X Settings X S	System Information X Storage X Shares X Network Settings X	iscsi 🗴
Target Global Configuration	Portals Initiators Authorized Access Targets Device Extents File	Extents A
Group ID Initiators Auth	dit	*
1 ALL ALL Add Initiator	Initiators	¢
	Authorized network	ì
	Comment iscsiInitiator	
	OK Cancel Delete	

Gambar 3.19 Add Initiator

d) Selanjutnya adalah konfigurasi untuk **Targets**, dengan cara ke tab menu Targets kemudian klikk **Add Target**.

Reporting X	Settings X	System Information 🗙	Storage X	Shares X	Network Settings	x	iSCSI	x
Target Global	Configuration	Portals Initiators	Authorized Acc	ess Target	s Device Extents	File	e Extent	s A
Target Alias	Туре	Add Target	_		X	00		
Add Target	enned	Target Name	100 (i)	GB				
		Target Alias	100 (i)	GB				
		Serial	080 (1)	0027a59a8d0	D			
		Target Flags	rea	d-write		н		
		Portal Group ID	1 (i	iscsiPortal)				
		Initiator Group ID	1 (i	scsiInitiator)	•			
		Auth Method	Aut	<u> (</u>				
		Authentication Grou number	Nor	ne 🔻		0		
		Queue Depth	32 (i)					
		Logical Block Size	512	2		•		

Gambar 3.20 Add Target

e) Langkah berikutnya adalah pada tab **Associated Targets** yaitu memasangkan antara target dan extent yang telah dibuat sebelumnya.

Reporting X Settings X System Inf	formation X Storage X Shares X N	Network Settings X iSCSI X Services X
Target Global Configuration Portals	Initiators Authorized Access Targets	Device Extents File Extents Associated Targets
Target Extent		
No associated targets defined	Add Extent To Target	x
Add Extent to Target		
	Target 10gb	• @
	Extent extent	•
	OK Cancel	

Gambar 3.21 Associated Targets

f) Setelah semua terkonfigurasi dengan baik maka service iSCSI bisa diaktifkan terlebih dahulu sebelum dikoneksikan ke komputer Proxmox.

Services		
Reporting × Setti	ings X Syste	em Int
Core Plugin	s	
Active Directory	OFF	a,
AFP	OFF	ч,
CIFS	OFF	2
Dynamic DNS	OFF	*
FTP	OFF	~
iSCSI	ON	æ
LDAP	OFF	s,
NFS	ON	2
Plugins	OFF	ч,
Rsync	OFF	2
S.M.A.R.T.	ON	2

Gambar 3.22 Service iSCSI